

Checkliste vor Installationsbeginn

Bitte vor der Installation von SFirm 4.x folgende Punkte unbedingt beachten und mit dem Systemadministrator besprechen.

- ❑ **Systemvoraussetzungen prüfen**
 - Besonders wichtig: aktuelle Windows-Updates müssen installiert sein
- ❑ **Bisherige SFirm-Version checken**
 - SFirm 3.0 installiert?
 - zuvor Update auf 3.2 durchführen
 - SFirm 3.1 / 3.2 installiert?
 - Externe Datenbankreorganisation/-wartung durchführen
 - Datensicherung in SFirm über das Wartungscenter erstellen.
- ❑ **ggf. Zugangsdaten für bestehenden SQL Server bereitlegen**
- ❑ **Datenbankablage klären**
 - Kein eigener MS SQL Server vorhanden, dann den von SFirm 4.x mitgelieferten MS SQL Server verwenden.
 - Soll der MS SQL Server lokal auf dem Arbeitsplatz-PC installiert werden? Dann SFirm 4.0 Setup dort zuerst ausführen.
 - Soll der MS SQL Server auf einem anderen System (z.B. Windows Server) installiert werden? Dann SFirm 4.x Setup dort zuerst ausführen, dann die Arbeitsplatz-PCs installieren.
 - Eigener MS SQL-Server vorhanden: beim ersten Programmstart von SFirm 4.x Serveradresse und Zugangsdaten eingeben.
Für SFirm ist eine neue SQL-Serverinstanz notwendig.

Allgemeiner Hinweis:

Unter folgenden Links können Sie den SFirm SQL-Server Express separat downloaden:

SQL-Server Express (32 bit)

<https://download.sfirm.de/downloads/SQL-Setup/SQLEXPx86.exe>

SQL-Server Express (64 bit)

<https://download.sfirm.de/downloads/SQL-Setup/SQLEXPx64.exe>

Kurzanleitung Installation SFirm-Version 4.x

- ❑ SFirm 3.x und alle anderen Programme schließen
(der PC muss u.U. mehrmals neu gestartet werden)
- ❑ Download von SFirm unter folgendem Link:

<https://download.sfirm.de/SF40/1/66050101/SFirmSetup.exe>
- ❑ Datei auf dem Computer speichern
- ❑ Nach dem Download die Datei „SFirmSetup.exe“ durch Doppelklick ausführen.
 - Wichtig: Hinweise zur Datenbankablage in der Checkliste beachten!
- ❑ Es startet der „SFirm-InstallShield Wizard“.
 - Es werden ggf. noch benötigte Treiber angezeigt. Die Installation bitte durch den Button „Installieren“ auslösen.

- ❑ Im jetzt erscheinenden Fenster „Willkommen zur Installation von SFirm 4.x“ klicken sie bitte auf den Button „Weiter“




- ❑ Die Bedingungen der Lizenzvereinbarung akzeptieren.



Anschließend auf den Button „Weiter“ klicken.


- Den nun erscheinenden Sicherheitshinweis durch anhaken des Feldes bestätigen.

Um Fortzufahren bitte auf den Button „Weiter“ klicken.



- Auswahl des Setuptyps „Einzelplatzinstallation“ oder „Netzwerkinstallation“

Im Anschluß auf „Weiter“ klicken.



- Die weiteren Installationsschritte entnehmen Sie bitte einem der beiden Links:

SFirm Einzelplatz Installation

http://content.sfirm.de/endkunde/pdf/4.x/SFirm_Kundenleitfaden_Installation_Einzelplatz.pdf

SFirm Netzwerk Installation

http://content.sfirm.de/endkunde/pdf/4.x/SFirm_Kundenleitfaden_Installation.pdf

- Im weiteren Verlauf der Installation werden Sie aufgefordert ein „Instanzenkennwort“ zu vergeben. Dieses Kennwort wird im täglichen Betrieb nicht benötigt, jedoch bei einer neuen Installation. Bitte notieren Sie sich unbedingt dieses Kennwort für die spätere Verwendung.